

メール設定マニュアル

- メール設定(Becky)編


メール設定の基本情報

| | |
|-----------------|---|
| 電子メール送信者 | メール送信者の名前(任意)を入力してください (例①: 鈴木 太郎) (例②: Taro Suzuki) |
| メールアドレス | SUISUI提供のメールアドレスを入力してください (例①: ○○○○@suisui.ne.jp) (例②: ○○○○@mb△.suisui.ne.jp) ※○の部分にはお客様固有の文字列が入ります。 ※△の部分にはSUISUI指定の数字が入ります。 |
| メールアカウント | 上記メールアドレスと同じものを入力してください |
| メールパスワード | メールアドレスお申込時にSUISUIヘルプデスクよりご案内しておりますメールパスワードを入力してください。 ※ご自身でご変更されている場合、ご変更されたメールパスワードを入力してください。 |
| 受信メールサーバー(POP3) | mbx.suisui.ne.jp |
| 送信メールサーバー(SMTP) | mbx.suisui.ne.jp |
| 送信ポート | 587 |
| 受信ポート | 110 |
| その他 | SMTP認証あり SSL利用しない |

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各メールソフト提供元にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

■アカウントの設定1

メーラー設定



①Becky!を立ち上げる。

②<ツール>-<メールボックスの設定>を選択。

■基本設定

メーラー設定

[suisui]の設定

メールボックス名(X): 巡回対象(L)

基本設定 | 接続 | メール作成 | 受信 | 詳細

個人情報

名前(N): ②

メールアドレス(A):

サーバー情報

受信プロトコル(I): POP3

POP3サーバー (受信) POP3S

SMTPサーバー (送信) OP25B SMTPS

ユーザーID(U): パスワード(P): ③

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(B): (標準)

① “基本設定”を選択する。

② 個人情報
名前: 表示名
メールアドレス: メールアドレスを入力

③ サーバー情報
各設定情報を入力。
認証方式は“標準”を選択する。
POP3サーバー: mbx.suisui.ne.jp
SMTPサーバー: mbx.suisui.ne.jp
ユーザーID: メールアドレス全文
パスワード: メールパスワード

■詳細設定

[suisui]の設定

メールボックス名(X): suisui-test 巡回対象(L)

① 基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

② サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP4: (標準: 143)

SMTP認証

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

③ ユーザーID(U):

パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(Y)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

④ グローバルプロファイル(G)... **OK** キャンセル ヘルプ

① “詳細設定”を選択

②サーバーのポート番号
SMTP:587
POP3:110
を入力

③“SMTP認証”と、“LOGIN”
をチェックする。

④“OK”をクリックし設定を終了する