

# POP設定マニュアル

- メール設定(Outlook) 編


## メール設定の基本情報

電子メール送信者	メール送信者の名前(任意)を入力して下さい (例①:鈴木 太郎)(例②:Taro Suzuki)
メールアドレス	SUISUI提供のメールアドレスを入力して下さい (例①:〇〇〇〇@suisui.ne.jp) (例②:〇〇〇〇@mb△.suisui.ne.jp) ※〇の部分にはお客様固有の文字列が入ります。 ※△の部分にはSUISUI指定の数字が入ります。
メールアカウント	上記メールアドレスと同じものを入力してください
メールパスワード	メールアドレスお申込時にSUISUIヘルプデスクよりご案内しておりますメールパスワードを入力してください。 ※ご自身でご変更されている場合、ご変更されたメールパスワードを入力して下さい。
受信メールサーバー(POP3)	mbx.suisui.ne.jp
送信メールサーバー(SMTP)	mbx.suisui.ne.jp
送信ポート	587
受信ポート	110
その他	STMP認証あり SSL利用しない

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各メールソフト提供元にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

# ■アカウント設定

メーラー設定



- ①メイン画面が表示されます。
- ②ファイルをクリックします。

# ■アカウント設定


メール設定



- ①アカウントの設定をクリックします。
- ②次に「アカウント設定 (A)」をクリックします。

# ■アカウント設定

メーラー設定



- ①アカウント設定画面が表示されます。
- ②SUISUIのメールアドレスをクリックしハイライト(図の様に色がついた)状態にする。
- ③変更をクリックします。

# ■アカウントの変更

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): test  
電子メール アドレス(E): test@mb\*.suisui.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メールサーバー(I): mbx.suisui.ne.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(Q): mbx.suisui.ne.jp

メールサーバーへのログオン情報  
アカウント名(U): test@mb\*.suisui.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①“アカウントの変更”画面が表示されます。

②各種設定情報を入力する。  
(ユーザー情報)  
名前: 表示名を入力する。  
電子メールアドレス: メールアドレスを入力する。  
(サーバー情報)  
アカウントの種類: POP3を選択する  
受信・送信サーバー情報を入力する。  
(メールサーバへのログオン情報)  
アカウント名: メールアドレス  
パスワード: 設定情報を入力する。

以上で設定を終了。

## ■アカウントの変更



① “送信サーバー”を選択。

② “送信サーバー (SMTP) は認証が必要”にチェックを入れ、“受信メールサーバーと同じ設定を使用する”を選択する。

## ■アカウントの変更

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

① “詳細設定” を選択。

② 各種設定情報を入力する。  
(サーバーのポート番号)  
受信サーバー: 110  
送信サーバー: 587

(その他の情報)  
使用環境によって設定。

③ “OK” をクリックし設定を終了する。

以上で設定を終了