





メール設定マニュアル	【推奨設定
------------	-------

■基本設定情報	G	メーラー設定
SUISUI Lite-Pl		
電子メール送信者	任意の名前(会社名など。例 スイスイ太郎)	✓一ル設定の基本情報を生に小します。
メールアドレス	SUISUIヘルプデスクからお送りしたメールア ドレス	
メールアカウント	SUISUIヘルプデスクからお送りしたメールア ドレス	
メールパスワード	SUISUIヘルプデスクからお送りしたメール パスワード	
受信メールサーバー(POP3)	mbx.suisui.ne.jp	
送信メールサーバー(SMTP)	mbx.suisui.ne.jp	
√_ Ⅱ、ノフトの仕様の機能等につき	キレブリナ 夕担供二にも明い合わせいただをます トン	
メールソフトの仕様や機能等につき よろしくお願い申し上げます。※本こ		



する。

【推奨設定】

■アカウント情報の設定確認



アカウント - 般 アカウント アカウント - 般 アカウント - 般 アカウント ス アカウント ス アカウント () () () () () () () () () ()			
2 → @ @mb*.sui POP	アカウント情報	ールボックスの特性 詳細 (3
	アカウントの種類:	POP	
	説明:	@mb*.suisui.ne.jp	
	メールアドレス:	test@mb*.suisui.ne.jp	
	氏名:	氏名	
4 →	受信用メールサーバ:	mbx.suisui.ne.jp	
	ユーザ名:	test@mb*.suisui.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
送信	『用メールサーバ(SMTP)	/ なし	
		SMTP サーバリストを編集	
+ -			
			?

②左メニューから設定を変更するアカ ウントを選択する。 ③"アカウント情報"を選択する。 ④メールアドレスや受信用メールサーバ などの設定情報を確認し、入力する。

○アカウント画面が表示されます。

①画面左上の"アカウント"をクリック

①"詳細"をクリックする。

②ポートや認証などの項目を 右図のように入力する。

【推奨設定】

■アカウント情報の設定確認

メーラー設定

@ @mb*.sui アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 ② アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
 ✓ 新着メッセージを自動的に受信するときに含める
✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: 1週間後 今すぐ削除
メッセージのサイズが KB を超えるときに警告
2 > 以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確 認してください。
ポート: 110 SSL を使用
認証: パスワード
▼ ゼキュリティ保護されていない認証を計可
?

【推奨設定】

■アカウント情報の設定確認



	アカウント			
🔲 🧿 ⇔ 🕼 🚎 🖊 Gran 🞌				
ー般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール				
@mb*.sui	アカウント情報 メールホックスの特性 詳細			
	✓ このアカウントを使用			
	アカウントの種類: POP			
	説明: @mb*.suisui.ne.jp			
	メールアドレス: test@mb*.suisui.ne.jp			
	氏名: 氏名			
	受信用メールサーバ: mbx.suisui.ne.jp			
	ユーザ名: test@mb*.suisui.ne.jp			
	パスワード:			
	送信用メールサーバ(SMTP) ✓ なし			
1	SMTP サーバリストを編集			
	?			

"アカウント"の画面より

① "送信用メールサーバ(SMTP)"の プルダウンメニューをクリックし、"SMTP サーバリストの編集"を選択する。

【推奨設定】





【推奨設定】

